

Inhalt

1. Vorbereitungen	2
1.1 Datensicherung	2
1.2 Abmeldung.....	2
1.3 Entpacken	2
2. Ausführung	3
2.1 Lizenzvereinbarung	4
2.2 Produktinformation	5
2.3 Auswahl des Installationsordners	6
2.4 Bestätigung des Installationsordners	8
2.5 Prüfung des Installationsordners	9
2.6 Sicherungskopie	10
2.7 Installation.....	11
2.8 Fertigstellung der Installation	12

1. Vorbereitungen


1.1 Datensicherung

Machen Sie zuerst immer eine **aktuelle Datensicherung** Ihrer ACTICON Software

 *Datensicherung* ⇒ *Systemdienste / Datensicherung*

Kontrollieren Sie bitte unter *Allg. Daten / Weitere Steuerdaten*, ob die Buchungsdatei mit fester anstatt variabler Satzlänge aktiv ist. Siehe Bild →

Dort sollte folgender Punkt eingetragen sein:



WICHTIG: Falls Sie ein Update/Upgrade von V3 auf V4 planen / tätigen ohne vorher die Buchungsdatei auf feste Satzlänge zu schalten, kann es vorkommen das alle Buchungen verschwinden.

1.2 Abmeldung

Vor Ausführung des Upgrades sollte sichergestellt sein, dass alle ACTICON-Anwendung und auch der ACTICON-Dienst beendet wurden. Der Dienst sollte sicherheitshalber von der Startart „*automatisch*“ auf „*manuell*“ umgestellt werden. Nach dem erfolgreichen Upgrade kann dieser wieder auf „*automatisch*“ gesetzt werden.


Falls nicht alle Benutzer abgemeldet werden können, so werden diese im Laufe des Upgrades (siehe Produktinformation) nach einer Abfrage automatisch abgemeldet. Dieser automatische Abmeldevorgang kann jedoch unter Umständen 2-3 Versuche benötigen.

1.3 Entpacken

Das Upgrade kann **nicht** direkt aus dem ZIP-Archiv ausgeführt werden, sondern der Inhalt muss in ein eigenes Verzeichnis entpackt werden.


2. Ausführung

- 🔄 Nach dem Entpacken kann das Upgrade durch Ausführung von **upgrade.exe** gestartet werden.




- 🔄 Warten Sie einen kurzen Moment, bis sich der Begrüßungsbildschirm öffnet.
- 🔄 Mit dem Button „**Weiter**“ wird das Upgrade fortgesetzt.

2.1 Lizenzvereinbarung



- 🔍 Lesen Sie die Produktinformation bitte sorgfältig durch.
- 🔍 Mit der Schaltfläche „**Weiter**“ wird das Upgrade fortgesetzt.

2.2 Produktinformation




☺ Mit der Schaltfläche „**Weiter**“ wird das Upgrade fortgesetzt.

2.3 Auswahl des Installationsordners


Das Installationsverzeichnis wird normalerweise automatisch gefunden (gespeichert in der Windows-Registry), sofern auf diesem Rechner bereits die Installation der ACTICON-Software bzw. ein ACTICON-Upgrade/Update ausgeführt wurde.

Wenn die Software von einem Rechner A mittels einfachem Kopieren auf einen Rechner B portiert wurde, dann muss das Verzeichnis manuell ausgewählt werden.

Der Standard Installationspfad hierbei ist: „C:\Program Files\ACTICON“




Und hier nach der Auswahl des tatsächlichen Programmpfades:



Mit der Schaltfläche „**Weiter**“ wird das Upgrade fortgesetzt.


2.4 Bestätigung des Installationsordners



- Um mit der Installation zu beginnen, klicken Sie auf die „**Installieren**“-Schaltfläche.

2.5 Prüfung des Installationsordners



🔄 Nach Bestätigung des Installieren-Buttons erscheint folgende Meldung:



🔄 Die Meldung mit einem Klick auf **OK** bestätigen.


2.6 Sicherungskopie

Anschließend werden Sie aufgefordert ein *Backup der Systemdateien und Buchungsdateien* durchzuführen, bestätigen Sie hierfür die beiden dargestellten Dialogfelder mit „**Ja**“.




2.7 Installation

Nach der Ausführung der Sicherung beginnt die Installationsroutine.



2.8 Fertigstellung der Installation

- 🔄 Nach Fertigstellung der Installation wird folgende Meldung angezeigt:



- 🔄 Bitte betätigen Sie die Meldung mit „**OK**“ bestätigen.



Ist das Pflegeupgrade erfolgreich abgeschlossen, wird mit dem Button „*Fertig stellen*“ (bitte Aktivierung „*Programm starten*“ stehen lassen) die Anwendung automatisch im Einplatzbetrieb gestartet (ohne aktivierte Terminals), um eventuell nötige Konvertierungen störungsfrei durchführen zu können.

Dokumentation Pflege- Upgrade ACTICON



Danach können Sie die Anwendung im Einplatzbetrieb beenden, und ab sofort wieder an allen Arbeitsplätzen wie gewohnt über die Startverknüpfungen aufrufen.

Eventuell den Dienst wieder auf die Startart „*automatisch*“ stellen und neu starten lassen.